

Panduan Pengguna Lengkap: Tab Allia Finger

Sistem Pemindaian, Verifikasi, & Analisis Kualitas Sidik Jari berbasis Pemrosesan Citra (OpenCV)

Bab 1: Akses Masuk (Login) & Beranda

1.1 Login Pengguna:

Saat pertama kali membuka aplikasi, operator masuk menggunakan kredensial terdaftar:


- Masukkan **Username** dan **Password** lembaga Anda.
- Berikan centang pada kotak persetujuan Lisensi/Ketentuan.
- Ketuk tombol melayang '**Masuk / Continue**'.

1.2 Dashboard Utama:

Setelah masuk, Anda akan melihat sisa **Kredit Pemindaian Aktif** lembaga Anda. Kredit terpotong otomatis setiap kali satu laporan subjek berhasil diterbitkan.

Gunakan bilah navigasi bawah untuk berpindah tab:

- **Beranda**: Statistik sesi, bento card, dan tombol scan baru.
- **Sesi**: Daftar pemindaian yang berjalan atau tertunda.
- **Tinjauan**: Antrean verifikasi sidik jari (khusus Admin).
- **Riwayat**: Hasil laporan dan detail cetak sidik jari subjek.



Bab 2: Sesi Pemindaian (Scan Session)

Aplikasi menggunakan konsep **Sesi** untuk mengelompokkan 10 sidik jari subjek/klien secara aman:


2.1 Membuat Sesi Baru:

Ketuk tombol terapan '+ **Mulai Pemindaian Baru**' di tab Beranda atau Sesi. Masukkan data identitas klien (Nama, ID, dll) lalu klik '**Buat Sesi**'.

2.2 Melanjutkan Sesi Tertunda:

Jika baterai habis atau aplikasi tertutup, buka tab **Sesi**, temukan subjek dengan status draft/scanning, lalu klik '**Lanjutkan Pemindaian**' untuk melanjutkan dari jari terakhir.

Pencegahan Tabrakan Akun (Collision Lock): Satu sesi pemindaian dikunci ke satu perangkat aktif. Akses bersamaan pada sesi yang sama dari perangkat berbeda akan otomatis diblokir demi keamanan data.



Bab 3 & 4: Alur Kamera & Viewfinder Dashed

3.1 Wizard 10 Jari Berurutan:


Kamera akan memandu operator mengambil 10 sidik jari subjek dengan urutan: 5 jari tangan kanan (Ibu Jari s.d Kelingking), dilanjutkan 5 jari tangan kiri.

Posisikan **ujung jari** (bukan ruas tengah) tepat di dalam kotak panduan viewfinder.

4.1 Panel Kontrol Kanan Atas:

Gunakan panel kontrol mengambang untuk meningkatkan ketajaman gambar:

- **Senter/Torch** (■): Aktifkan senter untuk memperjelas alur garis sidik jari.
- **Transparansi** (■): Siklus overlay (Low: 0.05, Medium: 0.25, Standard: 0.45) jika layar terlalu gelap. Default dimulai dari tingkat ****Low (0.05)**** agar layar viewfinder terlihat jernih dan terang secara instan.
- **Zoom Slider**: Gunakan zoom **1.8x - 2.0x** dengan jarak HP ke jari sekitar 10-15 cm untuk menghindari blur dan bayangan ponsel.
- **Autofocus Manual**: Ketuk layar pada area jari untuk mengunci fokus lensa.



Kontrol Kamera	Ikon	Manfaat Teknis (OpenCV)
Siklus Transparansi	■ (Tetes Air)	Mengatur kegelapan overlay di sekitar panduan. Siklus: 0.05 (Default) → 0.45 → 0.25.
Senter / Torch	■ (Senter)	Pencahayaannya konstan untuk mempertajam kontras guratan sidik jari subjek.
Fokus Sentuh	Sentuh Layar	Mengunci fokus lensa secara instan ke area sidik jari subjek. Otomatis reset dalam 3 detik.
Zoom Kamera	Slider Bar	Direkomendasikan 1.8x s.d 2.0x agar HP tidak terlalu dekat dan menghalangi cahaya senter.

Bab 5 & 7: Evaluasi Kualitas & Pratinjau Laporan

5.1 Evaluasi Kualitas Instan:

Setelah rana ditekan, aplikasi memotong gambar sidik jari secara otomatis sesuai panduan oval:

- **Ikon Reload (Ulang):** Membuang gambar dan kembali ke kamera jika buram.
- **Ikon Centang (Gunakan):** Mengunggah gambar ke server pemrosesan citra.

Jika algoritma OpenCV server mendeteksi kualitas buruk, unggahan ditolak dan kamera otomatis aktif kembali agar operator dapat mengambil ulang dengan cepat.


6.1 Tinjauan Admin:

Sesi yang lengkap masuk antrean verifikasi Admin. Admin dapat menyetujui seluruh sesi atau meminta pengambilan ulang (retake) jari spesifik jika ada yang buram.

7.1 Detail Sidik Jari Pasca-Laporan:

Setelah disetujui, operator mengeklik '**Buat Laporan**' (memotong 1 kredit) untuk menerbitkan PDF.

Operator dapat meninjau detail sidik jari subjek kapan saja di tab **Riwayat** → **Lihat Detail Sidik Jari**. Ketuk jari pada daftar bottom sheet untuk membuka pop-up pratinjau diperbesar beserta metrik pola dan ridge count.



Bab 8: Pertanyaan Umum (FAQ) & Solusi Cepat

T: Mengapa kamera terlalu gelap saat pertama kali dibuka?

J: Aplikasi secara default menggunakan overlay gelap (Low: 0.05 opacity) di luar panduan untuk isolasi cahaya. Anda dapat mengubah kegelapan overlay dengan mengetuk ikon air (■) di kanan atas.

T: Bagaimana cara mencegah hasil foto terdeteksi buram/blur?

J: Jaga jarak ponsel minimal 10 cm dari jari subjek. Atur zoom internal 1.8x s.d 2.0x and ketuk layar pada area jari untuk mengunci autofocus.

T: Saya tidak sengaja menutup aplikasi saat pemindaian berlangsung.

J: Semua jari yang sudah diunggah (centang hijau) aman di server. Cukup buka tab Sesi, klik subjek Anda, lalu klik 'Lanjutkan Pemindaian' untuk melanjutkan.